

PC가드란?

<http://www.0808282101.com/>



자녀의 PC사용에 대한 철저한 제어 및 보호

PC가드는 자녀들의 PC, 인터넷, 게임 사용에 대한 **시간을 제어**해주며 **유해한 콘텐츠로부터 자녀들을 보호**해줍니다.

유해사이트 차단기능 제공

국내 최고수준의 URL DB 보유로 높은 **유해사이트 차단율**을 제공합니다.
방송통신심의위원회와 여성가족부에서 제공하는 **유해사이트 DB**를 적용하고 있습니다.
로봇이 365일 24시간 URL을 수집하고 자동화된 검증시스템을 활용하여 **항상 최신 DB 유지**하고 있습니다.



유해동영상 차단 및 검색기능 제공

매일매일 생성되는 유해한 동영상을 효과적으로 차단하기 위해 **알고리즘 기반의 차단방식**을 적용합니다.
자체적으로 검증한 유해동영상 DB와 **방송통신심의위원회에서 제공되는 유해동영상 DB** 동시 적용합니다.
PC에 저장되어 있는 유해동영상을 검색해서 삭제할 수 있는 기능을 제공합니다.

게임실행 제어

설정한 자녀의 연령에 맞도록 **게임실행이 제어**됩니다.



PC / 인터넷 / 게임 사용시간 제어

PC, 인터넷, 게임 각각 **요일별 사용시간** 및 **시간대별 제어**가 가능합니다.
교육청에서 우선적으로 시간제어 설정이 가능합니다.

인터넷 강의모드

사용시간이 **제어되는 상태**에서도 **학습사이트에 접속**할 수 있는 기능을 제공합니다.



보호자모드 사용


고객센터에서 인증 후 **보호자모드 사용**이 가능합니다.
보호자 모드에서는 **모든 차단 기능이 중지**됩니다.
자녀별로 시간제어 설정 및 차단이력에 대한 **확인**이 가능합니다.

II PC가드 설치방법

PCGuard 설치파일 다운로드 받으세요!

- 1 다운로드 받은 설치 파일(PCGuardSetup.exe)을 더블 클릭하여 실행 합니다. 설치는 약 20초 정도 소요 됩니다.
- 2 설치 완료 후 안내에 따라 PC를 리부팅합니다.

3 이용약관 및 개인정보 취급 방침에 동의 하고 다음을 누릅니다.



The screenshot shows a green-themed window with a scrollable list of terms and conditions. A blue circle highlights the '다음' (Next) button at the bottom right.

4 아이디 및 인증번호를 입력합니다.



The screenshot shows a login window with fields for 'ID' and '인증번호' (Authentication Number). A blue circle highlights these two input fields.

5 피시가드 로그인 화면이 나타납니다. 초기 사용자는 자녀로 구성되어 있습니다. 자녀로 로그인합니다. 최초 비밀번호는 "1234"입니다.



The screenshot shows the login interface with a '로그인' (Login) button circled in blue. The interface includes a user profile icon and a password field.


6 컴퓨터 화면 우측 하단 트레이에 피시가드 아이콘을 확인 할 수 있습니다



The screenshot shows the Windows taskbar with the PCGuard icon in the system tray. A blue circle highlights the icon. A context menu is open over the icon, showing options like '내 정보 확인', '도움 요청', '프로그램 정보', and '보호자 모드 설정'.

III PC가드 이용안내(1)

1 PC가드 로그인
사용자의 이미지를 선택 후 비밀번호를 입력하여 로그인합니다.
※ 보호자, 자녀의 최초 비밀번호는 "1234" 입니다.



2 자녀모드
로그인한 사용자의 이름을 확인할 수 있으며 PC / 인터넷 / 게임의 사용시간에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
자녀모드의 경우 **교육청과 보호자가 설정한 이용시간에 대한 통제가** 되며 **유해한 동영상**을 재생할 수 없으며 **생년월일**에 따라 게임의 **등급별 차단**이 적용됩니다.



3 보호자모드
보호자모드에서는 자녀의 PC / 인터넷 / 게임 사용시간을 설정할 수 있고 자녀의 PC 이용내역에 대한 자세한 정보를 확인 및 자녀정보를 관리할 수 있습니다.
보호자모드에서는 **모든 차단기능이 작동하지 않으며 PC를 제한없이 사용할 수** 있습니다.
※ 보호자모드 활성화는 "보호자모드 활성화 방법" 탭의 설명을 참고해주세요.



III PC가드 이용안내(2)

3.1 사용시간관리

자녀별로 PC / 인터넷 / 게임의 일 이용시간 설정과 차단시간 설정이 가능합니다.

일 이용시간 설정은 요일별로 사용시간을 설정할 수 있고 차단시간 설정은 요일별로 차단시간대를 30분 단위로 선택할 수 있습니다.

※ 시간 설정시간은 교육청 설정시간보다 적게만 가능합니다.



3.2 이용내역

자녀별 사이트, 동영상, 응용프로그램, 게임 차단내역 및 PC / 인터넷 / 게임 이용시간에 대한 조회가 가능합니다.

3.3 사이트관리

차단 / 허용 및 인터넷 강의 접속 사이트를 관리할 수 있습니다.



3.4 PC관리

PC에 저장된 유해동영상 파일을 검사할 수 있으며 발견된 동영상은 확인 및 삭제할 수 있습니다.

III PC가드 이용안내(3)

3.5 환경설정

보호자 비밀번호 변경 및 자녀정보 변경 및 자녀 추가/삭제를 할 수 있습니다. (최대 5명까지 추가 가능)

※ 자녀의 생년 월일에 따라 게임의 연령별 제한기능이 작동합니다.



4

PC가드 삭제

PC가드를 삭제할 경우 윈도우 제어판의 "프로그램 제거 또는 변경" 항목이나 "앱 및 기능" 항목에서 "PCGuard 서비스"를 선택 후 "제거"를 선택합니다.



삭제확인 메시지에서 "예"를 클릭 후 인증번호를 입력한 후 삭제를 완료합니다.

※ 인증번호는 고객센터(080-8282-101)에서 확인 가능합니다.



※ PC가드의 자세한 설정 방법 및 설명은 사이트 상단과 설치 후 바탕화면의 "PC가드 매뉴얼" PDF 파일을 확인해주세요.

IV PC가드 보호자 모드 전환 방법



먼저!

피시가드의 초기 설치시에는 **보호자 모드**가 활성화 되어 있지 않습니다.

보호자 모드를 활성화 하려면 **고객센터(080-8282-101)**에 전화를 하고 아래의 과정을 따라주세요~

1 피시가드 아이콘을 오른쪽 클릭하여 나오는 **보호자로그인** 메뉴를 클릭합니다.

2 출력되는 팝업에 고객센터에서 알려준 **키값**을 입력하고 **확인** 버튼을 클릭합니다.

3 보호자 모드 화면의 **환경설정** 화면에서 적용 버튼을 클릭합니다.

※ 패스워드는 6~12자리의 동일한문자가 4개이상(예. aaaa, bbbb...)연속되지 않은, 영문 소문자/영문 대문자/숫자/특수기호(!,@,#,\$...)중 적어도 3가지 이상의 조합으로 이루어져야 합니다.

V 자녀 추가 등록 방법



1 보호자 화면의 환경설정에서 보호자 모드 활성화를 체크합니다.

2 자녀추가 버튼을 클릭하여 이름/성별/생년월일을 입력합니다.

콜센터 080-8282-101 (운영시간 09:00 ~18:00)

※ 상세 매뉴얼은 PC가드 안내 홈페이지를 참조해주시기 바랍니다.